

# Ajouter sa boîte mail sur iOS

Vous pouvez utiliser ce tuto pour déclarer une boîte mail en @gl-amf.fr/net (adresses de fonctions) ou @gl-amf.org (adresses personnelles).

## Vérifier ses accès

Pour ajouter un compte, vous devez déjà posséder une adresse email (ce qui est automatiquement le cas pour les adresses personnelles en @gl-amf.org), vous devez donc connaître celle(s)-ci et vous assurer que le mot de passe associé est bon.

Avant toute chose, il convient de vérifier que votre accès est fonctionnel, vous pouvez le faire en utilisant l'un des deux webmail à votre disposition :

- <https://webmail.gl-amf.net> : pour les personnes disposant d'une boîte mail de fonction (@gl-amf.fr ou @gl-amf.net).
- <https://webmail.gl-amf.org> : pour les boîtes mail personnelles (@gl-amf.org).

Entrez simplement votre email et le mot de passe associé pour valider votre accès.



Un tuto est disponible [ici](#) pour l'utilisation du webmail.

Si vous êtes dans l'incapacité de vous identifier à ce niveau, merci de contacter le Secrétaire de votre Loge, il est inutile d'aller plus loin sans les informations d'authentification.

## Ajouter un compte

A partir d'ici, nous considérons que vous disposez des bons éléments pour vous connecter à vos emails (l'étape précédente est donc validée).



- 1) Accédez à **Réglages** > **Mots de passe et comptes**.
- 2) Touchez **Ajouter un compte**, puis sélectionnez **Autre** puis **Ajouter un Compte mail**.
- 3) Saisissez votre nom, votre adresse e-mail, votre mot de passe et une description de votre compte.
- 4) N'utilisez pas la paramétrie par défaut, mais celle qui suit :

⚠ Veillez à ce que **IMAP** soit sélectionné (ce qui est le cas par défaut)

- Pour **incoming mail server** (serveur entrant) :
  - Hostname : **mail.gl-amf.net** pour les adresses de fonction (@gl-amf.fr ou @gl-amf.net) ou **mail.gl-amf.org** pour les adresses personnelles (@gl-amf.org)
  - Username : votre adresse email
  - Password : le mot de passe de cette adresse
- Pour **outgoing mail server** (serveur sortant) :
  - Hostname : **mail.gl-amf.net** pour les adresses de fonction (@gl-amf.fr ou @gl-amf.net) ou **mail.gl-amf.org** pour les adresses personnelles (@gl-amf.org)
  - Username : votre adresse email
  - Password : le mot de passe de cette adresse

- 5) Cliquez sur **Suivant**

From:  
<https://ip108.ip-46-105-53.eu/> - **Documentation technique GL-AMF**

Permanent link:  
[https://ip108.ip-46-105-53.eu/ajouter\\_un\\_compte\\_mail\\_sur\\_ios?rev=1584010325](https://ip108.ip-46-105-53.eu/ajouter_un_compte_mail_sur_ios?rev=1584010325)

Last update: **2020/03/12 12:52**



