

Ajouter sa boîte mail sur iOS

Vous pouvez utiliser ce tuto pour déclarer une boîte mail :

- **@gl-amf.fr** pour les FF disposant d'une boîte mail de fonction pour leur Loge (VM, Secrétaire, Trésorier, ou Hospitalier)
- **@gl-amf.org** pour les FF utilisant leur adresse personnalisée
- **@alliance.fm** pour les FF travaillant dans les instances de l'Alliance ou des Maisons de rite disposant d'une boîte mail de fonction.

Vérifier ses accès

Pour ajouter un compte, vous devez déjà posséder une adresse email (ce qui est automatiquement le cas pour les adresses personnelles en @gl-amf.org), vous devez donc connaître celle(s)-ci et vous assurer que le mot de passe associé est bon.

Avant toute chose, il convient de vérifier que votre accès est fonctionnel, vous pouvez le faire en utilisant l'un des deux webmail à votre disposition :

- <https://webmail.gl-amf.net> : pour les personnes disposant d'une boîte mail de fonction (@gl-amf.fr ou @gl-amf.net).
- <https://webmail.gl-amf.org> : pour les boîtes mail personnelles (@gl-amf.org).


Entrez simplement votre email et le mot de passe associé pour accéder à votre messagerie :

- Si vous pouvez vous connecter, votre accès est fonctionnel
- Si vous êtes dans l'incapacité de vous identifier à ce niveau, merci de contacter le Secrétaire de votre Loge, il est inutile d'aller plus loin sans les informations d'authentification.

🔗 Un tuto est disponible [ici](#) pour l'utilisation du webmail.

Ajouter un compte

A partir d'ici, nous considérons que vous disposez des bons éléments pour vous connecter à vos emails (l'étape précédente est donc validée).



- 1) Accédez à **Réglages** > **Mots de passe et comptes**.
- 2) Touchez **Ajouter un compte**, puis sélectionnez **Autre** puis **Ajouter un Compte mail**.
- 3) Saisissez votre nom, votre adresse e-mail, votre mot de passe et une description de votre compte.
- 4) N'utilisez pas la paramétrie par défaut, mais celle qui suit :

⚠️ Veillez à ce que **IMAP** soit sélectionné (ce qui est le cas par défaut)

- Pour **Serveur de réception** (incoming server) :
 - Nom d'hôte: **mail.gl-amf.net** pour les adresses de fonction (@gl-amf.fr ou @gl-amf.net) ou **mail.gl-amf.org** pour les adresses personnelles (@gl-amf.org)
 - Nom d'utilisateur : **votre adresse email**
 - Mot de passe : **le mot de passe de cette adresse**
- Pour **Serveur d'envoi** (outgoing server) :
 - Nom d'hôte: **mail.gl-amf.net** pour les adresses de fonction (@gl-amf.fr ou @gl-amf.net) ou **mail.gl-amf.org** pour les adresses personnelles (@gl-amf.org)
 - Nom d'utilisateur : **votre adresse email**
 - Mot de passe : **le mot de passe de cette adresse**

- 5) Cliquez sur **Suivant**, la configuration est terminée.

En cas de problème, veuillez vous assurer, en cherchant le bouton **Avancé**, que les options suivantes soient bien paramétrées comme ceci :

- **SSL** : **ON**
- **Authentification** : **Mot de passe**
- **Port IMAP** : **993**

From:

<https://ip108.ip-46-105-53.eu/> - **Documentation technique GL-AMF**

Permanent link:

https://ip108.ip-46-105-53.eu/ajouter_un_compte_mail_sur_ios

Last update: **2020/11/05 16:53**

