


Installation et configuration de Thunderbird

Guide pour l'installation et la configuration de votre outil d'envoi/réception mail.

 Vous n'êtes pas obligé d'utiliser cet outil, vous pouvez très bien passer par les deux webmails de l'Obédience (webmail.gl-amf.org pour le domaine **@gl-amf.org** et webmail.gl-amf.net pour les domaines **@gl-amf.fr** et **@gl-amf.net**), en vous identifiant avec votre adresse email et le mot de passe de votre boîte aux lettres fonctionnelle (ou celui de votre compte personnel).

Ce guide s'adresse à Thunderbird, mais si vous avez déjà un autre client mail installé (Outlook par exemple), les informations d'authentification et serveurs sont exactement les mêmes).

Installation du produit

L'installation de Thunderbird se fait simplement en suivant la documentation officielle que vous trouverez [ici](#).

Configuration du produit

Pour configurer un compte mail existant dans Thunderbird, procédez ainsi :

1. Allez dans **Fichier** ⇒ **Nouveau** ⇒ **Compte courrier existant**
2. Dans **votre nom complet**, indiquez vos nom et prénom(s), de la manière dont vous souhaitez être identifié par vos correspondants
3. Renseignez votre adresse email et votre mot de passe (qui est le même que sur le site de la GL-AMF) puis cliquez sur **continuer** et attendez quelques secondes
4. A partir d'ici, Thunderbird devrait pouvoir redéscendre tout seul une configuration fonctionnelle. Attention, la phase de découverte de configuration et de validation du mot de passe peut sembler longue (de l'ordre de 20 sec parfois), soyez patient.

Par défaut, la configuration est fonctionnelle, on peut donc s'arrêter ici, mais si on le souhaite, on peut augmenter le niveau de sécurité, en utilisant ce que l'on appelle le protocole *IMAPS* au lieu de *IMAP* (qui est configuré par défaut par Thunderbird). Cela ajoute une couche de chiffrement à vos messages, empêchant ainsi une éventuelle interception de ceux-ci lorsque vous êtes connectés par exemple sur un point d'accès wifi auquel vous ne faites pas confiance (lieu public, magasin, etc..).

 Le [webmail](#) se connecte, lui, avec IMAPS.

Pour mettre cela en place, reprenez depuis le début, mais lorsque l'on vous propose de continuer, cliquez sur **configuration manuelle** et paramétrez comme ceci :

1. Dans la nouvelle fenêtre, configurez comme ci-dessous **si il s'agit d'un compte de fonction** (sous le domaine **@gl-amf.fr** ou **@gl-amf.net**) et si il s'agit d'un compte personnel (comme ceci : **yd-54321 @gl-amf.org**), consultez l'image d'après.

Compte sur le domaine **@gl-amf.fr** ou **@gl-amf.net** :



Compte sur le domaine **@gl-amf.org** :



⚠ Ces configurations vont d'ici les prochains mois fusionner, de manière à n'avoir plus qu'un seul et unique serveur de mail (mail.gl-amf.org sera conservé et utilisé pour toutes les adresses).

2. Cliquez sur **re-tester** et patientez quelques instants, cela peut prendre une dizaine de secondes voir à peine plus si forte sollicitation du serveur de mail. Une fois que le bouton **Terminé** est dégrisé, vous pouvez appuyer dessus et vous trouverez votre compte mail configuré.

⚠ Il peut parfois être nécessaire de redémarrer le client de messagerie pour que celui-ci synchronise bien les dossiers distants avec le client local.

Si vous y avez accès, vous êtes invités à lire la partie [gestion des e-mails du référentiel sécurité enduser GL-AMF](#). Faute d'accès, celui-ci peut vous être donné [sur demande](#) (en précisant bien votre nom d'utilisateur).

Affichage du quota

De base, Thunderbird n'affiche pas le quota d'une boîte mail. Cependant, un addon gratuit existe et remplit parfaitement cette fonction, il s'agit de **Display Quota**, téléchargeable [ici](#).

Vous pouvez également l'installer directement depuis Thunderbird en allant dans le menu en haut dans **Outils** ⇒ **Modules complémentaires** ⇒ avec le moteur de recherche en haut à droite rechercher "Display quota" ⇒ puis cliquer sur **Ajouter à Thunderbird** sur le premier.

From:

<https://ip108.ip-46-105-53.eu/> - **Documentation technique GL-AMF**

Permanent link:

https://ip108.ip-46-105-53.eu/installation_thunderbird?rev=1572458123

Last update: **2019/10/30 19:55**

